

Instrucciones de uso Línea Tradicional para soja

BALDE DOBLE DOSIS

Como refuerzo de Pack Tradicional:

- ✓ Vierta en este balde el contenido de **4 sobres de inoculante concentrado** + el contenido de **1 bidón de curasemilla Súper Plus** (3.8l).
- ✓ Revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ Use inmediatamente.
- ✓ La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 kg. de semilla de soja. **Dosis: 240cc/50kg de semilla de soja.**
- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación con el bidón de curasemilla y los sobres de inoculante restantes del Pack Tradicional.

Como refuerzo de Pack Turbo:

- ✓ Vierta en este balde el contenido de:
 - ✓ **2 sobres de inoculante concentrado** (Doble dosis)
 - ✓ **+ 2 sobres de inoculante concentrado Turbo** (sobre1)
 - ✓ **+ 1 sobre de Biofertilizante PGPR** (sobre 2)
 - ✓ **+ 1 bidón de curasemillas Súper Plus** (3.4l)
- ✓ Revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ Use inmediatamente.

- ✓ La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 kg. de semilla de soja. **Dosis: 236cc/50kg de semilla de soja.**
- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación con el bidón de curasemilla y los sobres de inoculante restantes del Pack Turbo.

Como refuerzo de Pack Preinoculado (1 balde Doble Dosis cada 2 Pack Preinoculado):

- ✓ Vierta en balde el contenido de **4 sobres de inoculante Concentrado + 2 sobres de Protector.**
- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje descansar 20 minutos (proceso de micro-encapsulado).
- ✓ Finalmente vierta el contenido de **1 bolsa de curasemilla Super Plus** (3.8 litros) y revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ La mezcla final obtenida sirve para curar y Preinocular 1250 Kg. de semilla de soja. **Dosis: 328cc/50kg semilla de soja.**
- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación con el resto de los componentes del balde doble dosis y otro Pack Preinoculado.

Como refuerzo de Pack Preinoculado Turbo (1 balde Doble Dosis cada 2 Pack Preinoculado turbo):

- ✓ Vierta en el balde del Pack Preinoculado el contenido de:
 - ✓ **2 sobres de Inoculante concentrado Turbo** (Sobre 1)
 - ✓ **+ 1 Sobre de Biofertilizante PGPR** (sobre 2)

- ✓ + **2 sobres de Inoculante concentrado** (refuerzo doble dosis)
- ✓ + **2 sobres de Protector Palaversich**

- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje reposar 20 minutos (proceso de micro-encapsulado).

- ✓ Finalmente vierta el contenido de **1 bolsa de curasemilla Súper Plus** (3.8 litros) y revuelva nuevamente.

- ✓ La mezcla final obtenida sirve para curar y preinocular 1250 Kg. de semilla de soja. **Dosis: 340cc/50kg semilla de soja.**

- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación con el resto de los componentes del balde doble dosis y otro pack Preinoculado.

Como refuerzo de Pack Premium:

- ✓ Vierta en este balde el contenido de :
 - ✓ **4 sobres de inoculante concentrado**
 - ✓ **+ 1 bidón de curasemilla Super Plus (3.8l)**
 - ✓ **+ 125 cc de Supercontrol**

- ✓ Revuelva hasta homogeneizar.

- ✓ Use inmediatamente.

- ✓ La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 kg. de semilla de soja. **Dosis: 245cc/50kg de semilla de soja.**

- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación con el resto de los componentes del pack Súper Premium y los dos sobres refuerzo restante.

Como refuerzo de Pack Súper Premium:

- ✓ Vierta en este balde el contenido de:
 - ✓ **2 sobres de inoculante concentrado** (Doble dosis)
 - ✓ **+ 2 sobres de inoculante concentrado Turbo** (sobre1)
 - ✓ **+ 1 sobre de Biofertilizante PGPR** (Sobre 2)
 - ✓ **+ 1 bidón de curasemillas Súper Plus** (3.4l)
 - ✓ **+ 125 cc de Supercontrol**

- ✓ Revuelva hasta homogeneizar.

- ✓ Use Inmediatamente.

- ✓ La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 kg. de semilla de soja. **Dosis: 241cc/50kg de semilla de soja.**

- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación con el resto de los componentes del Pack súper Premium y los dos sobres refuerzo restante.