

Instrucciones de uso Línea Tradicional para soja **BALDE PROTECTOR**

Como Protector de Pack Tradicional:

- ✓ Vierta en el balde el contenido de **2 sobres de inoculante** concentrado y **2 sobres de Protector**.
- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje reposar 20 minutos (proceso de micro-encapsulado).
- ✓ Finalmente agregue el contenido de **1 bidón de curasemilla Súper Plus** (3.8litros) y revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ Use inmediatamente. La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 kg. de semilla de soja. **Dosis: 284cc/50kg semilla de soja.**
- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación usando los sobres de protector remanentes y el resto de los componentes del pack.

Como Protector de Pack Turbo:

- ✓ Vierta en el balde el contenido de:
 - ✓ **2 sobres de inoculante concentrado Turbo** (sobre 1)
 - ✓ **+ 1 sobre de Biofertilizante PGPR TURBO** (sobre 2)
 - ✓ **+ 2 sobres de protector.**
- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje reposar 20 minutos (proceso de micro-encapsulado).

- ✓ Finalmente agregue el contenido de **1 bidón de curasemilla Súper Plus** (3.4litros) y revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ Use inmediatamente. La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 Kg. de semilla de soja. **Dosis: 280cc/50kg semilla de soja.**
- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación usando los sobres de protector remanentes y el resto de los componentes.

Como Protector de Pack Premium:

- ✓ Vierta en el balde el contenido de **2 sobres de inoculante concentrado** y **2 sobres de Protector.**
- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje reposar 20 minutos (proceso de micro-encapsulado).
- ✓ Finalmente agregue el contenido de **un bidón de curasemilla Súper Plus** (3.8litros) y **125cc de Supercontrol.** Revuelva hasta homogeneizar.
- ✓ Use inmediatamente. La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 kg. de semilla de soja. **Dosis: 289 cc/50kg semilla de soja.**
- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación usando los sobres de protector remanentes y el resto de los componentes del pack.

Como Protector de Pack Súper Premium:

- ✓ Vierta en el balde el contenido de:
 - ✓ **2 sobres de inoculante concentrado Turbo** (sobre 1)

- ✓ + **1 sobre de Biofertilizante PGPR TURBO** (sobre 2)
- ✓ + **2 sobres de protector.**

- ✓ Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y deje reposar 20 minutos (proceso de micro-encapsulado).

- ✓ Finalmente agregue el contenido de **1 bidón de curasemilla Súper Plus** (3.4litros) + **125cc de Supercontrol**. Revuelva hasta homogeneizar.

- ✓ Use Inmediatamente. La mezcla final obtenida sirve para curar e inocular 1250 Kg. de semilla de soja. **Dosis: 285 cc/50kg semilla de soja.**

- ✓ Para una nueva preparación, repita la operación usando los sobres de protector remanentes y el resto de los componentes del Pack Súper Premium.

- ✓ otro Pack Preinoculado.